



SolidWorks Student Edition 2011-2012

日本語インストールガイド

インストールの前に必ずお読み下さい

- 「SolidWorks Student Edition」のインストールメディアはDVDです。インストールするコンピュータにはDVDメディアを再生できるドライブが必要です。
- ご使用いただけるSolidWorksは、1台のPC上でのみ有効となります。使用するPCを変更する場合は、元のPCでライセンスをトランスファー(移動)し、新しいPCでライセンスアクティベーション(有効化)を行います。(トランスファーを行わずに他PCで使用した場合は使用許諾違反になります)
- 一度古いバージョンのStudent EditionをインストールしたことがあるPCにインストールする場合には、前回インストールした製品をすべてアンインストールしてください(コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」より、SolidWorks及びSolidWorks関連製品をアンインストールし、Program Files以下のインストールフォルダもすべて削除してください)。
- 「SolidWorks Student Edition」は、機能上は、商用のSolidWorksと同じですが、商用目的で使用する事は出来ません。また、「SolidWorks Student Edition」は、バージョンアップを含む全ての技術サポートは行っておりません。
- 「SolidWorks Student Edition」のライセンスは、使用開始後、12ヶ月で切れる仕組みになっています。それ以後のご利用はできません。

【禁止項目】

「SolidWorks Student Edition」の個人の学習利用以外の使用は、禁止されています。

学校の授業あるいは研究室等での教育、トレーニングのために、このライセンスは使用する事は出来ません。

詳細は、ソリッドワークス・ジャパン(株)ホームページ、またはSolidWorks初回起動時に表示される使用許諾契約の条件、またはSolidWorks起動後にヘルプメニューから、ソフトウェア使用許諾契約の条件を参照して下さい。

【使用前提条件】

- ・SolidWorksのインストール、ライセンスの有効化(アクティベーション)のためインターネットに接続可能なこと
- ・次ページに示すPCの設備(システム条件)を保有している事

【システム条件】

- ・ OS---
 - Microsoft® Windows XP Professional 32 / 64-bit (Home Editionは利用出来ません。)
 - Microsoft® Windows Vista 32 / 64-bit (Ultimate、Business、Enterprise のみ)
 - Microsoft® Windows 7 32 / 64-bit (Professional、Ultimate、Enterprise のみ)
 - ・ Microsoft Office
 - 2007
 - 2010
- 注) 部品表・設計テーブルを使用する場合、必ず必要となります。
- ・ Internet Explorer version 6.x 以上
 - ・ CPU---
 - Intel、もしくは AMD のプロセッサ (CPU は、SSE2(Streaming SIMD Extensions 2)をサポートしていることが必要です。このため、Intel® Pentium® 3、Athon™、Athon XP は、サポートされていません。)
 - ・ 1GB以上のRAM
 - ・ 7GB以上のハードディスク空き容量
 - ・ マウス等のポインティングデバイス
 - ・ DVD ドライブ
 - ・ 下記で確認できるグラフィックカードとドライバの組み合わせ

■ グラフィックドライバの検索 & 適用方法 ⇒ <http://www.solidworks.co.jp/sw/support/videocardtesting.html>

1. 「コンピュータのベンダー」でご使用マシンのシステムベンダー(Hewlett-Packard、IBM、DELL 等)を選択
2. 「コンピュータのモデル」でご使用のマシンの機種を選択
3. 「グラフィックス カードのモデル」でご使用マシンのグラフィックカード機種を選択
4. 「SolidWorks のバージョン」で SolidWorks 2011 を選択
5. 「オペレーティング システム」でご使用の OS の種類を選択
6. [結果を見る] をクリック
7. 表示されるドライバー一覧から適合するものをクリックしてダウンロード、インストール

【インストール容量について】

- ・ SolidWorks のインストール容量は、**約 5 GB**になります。(SolidWorks Toolbox、eDrawings、Simulation を含む)

上記の空き容量を十分確保してからインストールして下さい。

【インストール DVD について】

- ・ SolidWorks Student Edition のパッケージには、インストール DVD(2 枚…32bit / 64bit OS)が付いています。
 - **インストール DVD**

「SolidWorks」…	3D モデリングツール
「SolidWorks Toolbox」…	3D 標準部品ライブラリ
「eDrawings」…	ビューワーツール
「Simulation」…	CAE シミュレーション(Simulation/Motion/Flow Simulation)ツール


インストール

■DVD を PC にセットし、下記の手順に従ってインストールします。


なお、SolidWorks を使用する場合必ずインストール後 30 日以内に後述のライセンスの有効化(アクティベーション)を実施下さい。

SolidWorks 2011 および関連製品のインストールは、DVD を PC にセットすることで setup プログラムが自動起動し、開始できます(注:自動起動しない場合は、DVD 内の「setup.exe」をダブルクリックすることで開始されます)。


1. 「個人」を選択し、[次へ]をクリックします。



2. パッケージ内に記載のあるシリアル番号(Serial Number)を記載後、[次へ]をクリックしてください。
シリアル番号は、半角で入力します。



3. サマリー画面では「インストール製品」、「インストール先」、「Toolbox の標準ライブラリの作成場所」の設定を確認/変更することができます。インストール先を確認するには ⓘ をクリックします。それぞれを変更する場合には 変更 ⓘ をクリックし、表示される画面で変更後に[サマリーに戻る]をクリックしてこのサマリー画面に戻ります。サマリー画面から[今すぐインストール]をクリックしてインストールを開始します。




4. 全てのインストールが完了すると以下の画面が表示されます。




SolidWorks ユーザーパフォーマンスフィードバックプログラムでは、「はい、参加します」を選択してください。[完了]をクリックし、インストールを終了します。

ライセンス アクティベーション


1. SolidWorks の起動時に以下の画面が表示されます。
「今 SolidWorks 製品をアクティブ化する」を選択し、[次へ]をクリックします。



2. 「インターネットを自動的に使用(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックします。



3. 「ファーストネーム」、「ラストネーム」、「電子メール」、「都道府県」、「市/区/町等」、「学校名」は半角英数字で記入します。その他の項目はリストから選択します。入力後、[次へ]をクリックします。



連絡情報

本製品や支援リソースに関するアップデート情報を受け取るために次の情報を入力してください。

ファーストネーム(名) ラストネーム(姓)

電子メール

学校または勤務先の主要 CAD ソフトウェア

国名/地域名 都道府県

市/区/町等

学校名

専攻科目

卒業予定年度

4. アクティベーションが完了すると以下の画面が表示されます。



結果

アクティベーションに成功しました。

現在アクティブ化されている製品(学生版(Student Edition)):

製品名	アクティベーション有効期限	メンテナンス有効期限
SolidWorks Premium	06-06-2012	
SolidWorks Flow Simulation	06-06-2012	
SolidWorks Simulation Premium	06-06-2012	
SolidWorks Sustainability	06-06-2012	

SolidWorks コミュニティに参加


コミュニティには簡単に参加できます。 [今すぐ参加!](#) 

上記画面で「現在アクティブ化されている製品」に上記のように製品名が表示されない場合、再度 SolidWorks を起動し、アクティベーションを実施ください。

これで SolidWorks を使用する準備は完了です。

ライセンス トランスファー

1. **SolidWorks を他の PC で使用する場合にはライセンスのトランスファー(移動)を行う必要があります。**
SolidWorks ヘルプメニューから「ライセンス トランスファー」をクリックすると以下の画面が表示されます。
「インターネットを自動的に使用(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。



2. ライセンスのトランスファーが完了すると、以下の画面が表示されます。



これで、他 PC でアクティベーションを行って SolidWorks を使用できるようになります。
使用期限はどの PC でご使用されても最初の PC でアクティベーションしてから**12か月**となります。