



ライセンス アクティベーション 操作マニュアル (SolidWorks 教育版 2009-2010 用)

本マニュアルでは、ライセンス アクティベーションの手順および操作について記述します。アクティベーションについてより詳しい情報が必要な場合には、下記の弊社 Web サイトに掲載されている「ライセンス アクティベーション FAQ」をご参照下さい。

https://supportswj.solidworks.co.jp/pages/services/documents/activation_faq.pdf

目 次

1. ライセンス アクティベーションについて	2 ページ
2. ライセンス アクティベーションの際に使用するシリアル番号について	2 ページ
3. アクティベーションの手順	3 ページ
3-(A) インターネットを使用する場合	4 ページ
3-(B) 電子メールを使用する場合	6 ページ
3-(C) インターネットも電子メールも繋がっていない PC でアクティベーションを行なう場合	10 ページ
4. アクティベーション トランスファーについて	12 ページ
5. アクティベーション トランスファーの手順	13 ページ
5-(A) インターネットを使用する場合	13 ページ
5-(B) 電子メールを使用する場合	14 ページ
5-(C) インターネットも電子メールも繋がっていない PC でアクティベーションを行なう場合	17 ページ
6. アクティベーションによる登録完了通知について	18 ページ
7. トラブルシューティング	20 ページ



1. ライセンス アクティベーションについて

ライセンス アクティベーションはインストールの過程において SolidWorks 製品の正規ユーザ様を安全かつスムーズに認証するプロセスです。このプロセスによってシリアル番号が有効であることが確認され、またライセンス使用許諾書によって認められている規定数を超えるコンピュータで製品が使用されないよう制限することができます。また、ライセンス アクティベーションは 24 時間、365 日、セキュリティで保護されたインターネット、または電子メールにて実行することが可能です。

なお、ライセンス アクティベーションの対象となるのはスタンドアロン版のみで、ネットワーク版については従来通りドングルとライセンスファイルでの運用となります。ネットワーク版のライセンスファイル取得方法につきましては、『SolidWorks Customer Portal ご利用ガイド』をご参照下さい。

2. ライセンス アクティベーションの際に使用するシリアル番号について

SolidWorks 教育版 2009-2010 においてインストールおよびライセンス アクティベーション時に使用するシリアル番号は下記の通りとなります。


- ※ 既存で16桁の教育版用シリアル番号をお持ちのユーザ様につきましては、2009-2010版でも同じシリアル番号をそのまま使用することができます。
- ※ SolidWorks 教育版 2009-2010 を新規にて購入されたユーザ様につきましては、納品されたシリアル番号をご使用いただくこととなります。

SolidWorks 教育版 2009-2010 に含まれる下記の製品は、教育版用の 1 つのシリアル番号にてインストールおよびアクティベーションすることが可能です。

- ※ SolidWorks Premium
- ※ SolidWorks Simulation Premium
- ※ SolidWorks Flow Simulation


3. ライセンス アクティベーションの手順

ライセンス アクティベーションには、インターネット経由と電子メール経由の 2 つの方法があります。
まず、SolidWorks教育版 2009-2010 のプログラムをインストールした後、最初の起動時に下図のような画面が表示されますので、“今SolidWorks製品をアクティブ化する”を選択したまま、〈次へ〉をクリックします。




- ※ 今まで SolidWorks 製品をインストールしたことがない PC に対して初めてインストールを行った場合には、上記のように 30 日間のトライアル期間があります。この期間内であればライセンス アクティベーションを行なわなくても製品を使用することができます。30 日間のトライアル期間が過ぎた場合には、ライセンス アクティベーションを実行しないと製品を使用することができません。
- ※ この 30 日間のトライアル期間はライセンス アクティベーションを実行した時点で消滅することになります。

- ③ ユーザ様の情報を英数字で入力し、【次へ】で進んでください。(選択項目は日本語)




なお、**赤字のアイテムは必須項目となっておりますので、必ず入力してください。**その他の項目に関しても可能な限り入力をお願いします。なお、上記のユーザー情報は一度入力しますと、2 回目以降のライセンス アクティベーション実行時には前回入力した内容が自動的に表示されますので、同じ入力を繰り返していただく必要はございません。

- ④ アクティベーションサーバーとの通信が開始され、次のようなメッセージが表示されます。アクティベーションサーバーとの通信時間は約 10 秒程度です。






- ⑤ アクティベーションが完了すると、次のような画面が表示されます。完了ボタンをクリックするとアクティベーションは終了です。



3.-(B) 電子メールを使用する場合

- ① “電子メールをマニュアルで送信”を選択し、次へをクリックする



② ユーザ様の情報を日本語で入力し、【次へ】で進んでください。

SolidWorks 製品のアクティベーション

連絡情報(日本語でご記入ください)

* のあるアイテムは必ずご記入ください。

会社名(部署名は除く) * ソリッドワークス・ジャパン株式会社

事務所名: 東京事業所

所属部門名: 技術部

担当者氏名:

(名) * 一郎 (姓) * 鈴木

フリガナ(名) * イチロー フリガナ(姓) * スズキ

担当者役職:

住所:

都道府県 * 東京都 市/区/町等 * 中央区丸の内

所番地 * 1-8-2 第一鉄鋼ビル3F

詳細情報... (A) < 戻る (B) 次へ (N) > キャンセル ヘルプ

③ ユーザ様の情報を英数字で入力し、【次へ】で進んでください。(選択項目は日本語)

SolidWorks 製品のアクティベーション

連絡情報

* のあるアイテムは必ずご記入ください。

英文会社名 * SolidWorks Japan K.K.

ご担当者: ファーストネーム(名) * Ichiro ラストネーム(姓) * Suzuki

電子メール * suzuki.i@xxxxx.co.jp 使用場所 * オフィス

電話番号 * 03-1234-5678 担当者役職 * その他

英文: 住所 * Tekko Building No.1, 3F, 1-8-2 Marunouchi

市/区/町等 * Chuo-ku 都道府県 * Tokyo

郵便番号 * 100-0005 国名/地域名 * 日本(Japan)

SolidWorks の応用用途(英文でご記入ください): Education

業種: 教育


役割: 教育/リサーチ

以前ご使用だった CAD エンジニアリング ソフト: その他


詳細情報... (A) < 戻る (B) 次へ (N) > キャンセル ヘルプ

なお、**赤字のアイテムは必須項目となっておりますので、必ず入力してください**。その他の項目に関しても可能な限り入力をお願いします。なお、上記のユーザ様情報は一度入力しますと、2 回目以降のライセンス アクティベーション実行時には前回入力した内容が自動的に表示されますので、同じ入力を繰り返していただく必要はございません。

- ④ 下記の画面にて、**〈保存〉**ボタンをクリックするとライセンス アクティベーション用のリクエストファイルが作成されますので、ハードディスク等に保存してください。**〈保存〉**ボタンをクリックしてリクエストファイルを作成すると**〈開く〉**ボタンが操作可能になります。




- ⑤ 保存したリクエストファイルを、activation@solidworks.comまで添付ファイルとして送信してください。送信する電子メールには、件名や文章などは必要ありません。
- ※複数のリクエストファイルを添付して同時にリクエストすることはできません。
- ※圧縮ファイルでのリクエストは受付できませんので、ご注意ください。




- ⑥ 下記のようなメールにてアクティベーションコード(レスポンス ファイル)が返信されてきますので、ハードディスク等に一時保管してください。(通常、5分程度で返信されてきます。)



- ⑦ <開く>ボタンをクリックし、一時保管しているアクティベーションコードを読み込みます。



- ⑧ アクティベーションが完了すると、次のような画面が表示されますので、現在アクティブ化されている製品名を確認してください。〈完了〉ボタンをクリックするとアクティベーションは終了です。




3.-(C)インターネットも電子メールも繋がっていない PC でライセンス アクティベーションを行なう場合


インターネットおよび電子メールに繋がっていない PC でライセンス アクティベーションを行なう場合には、下記の通りの手順になります。

ライセンス アクティベーションを行なう PC(インターネットおよび電子メールに繋がっていない PC)をA、メールに繋がっている別の PC をBとした場合、

- 1) PC Aに製品をインストールし、上記「3.-(B) 電子メールを使用する場合」の手順①～④までを行なう。
- 2) 手順④にて作成したライセンス アクティベーション用のリクエストファイルをフロッピーディスク等の記録媒体にコピーする。
- 3) 記録媒体にコピーしたリクエストファイルをPC Bから電子メールに添付してactivation@solidworks.comに送信する。
- 4) PC Bに返信されてきたアクティベーションコードをフロッピーディスク等の記録媒体にコピーし、PC Aのハードディスクに保存する
- 5) 「3.-(B) 電子メールを使用する場合」の手順⑦を実行する。



- ※ なお、「3.-(B) 電子メールを使用する場合」の手順④にてライセンス アクティベーション用のリクエストファイルを作成した後、アクティベーション用コード(レスポンス ファイル)を入手するまで時間がかかる場合には、一度ライセンス アクティベーションをキャンセルし、アクティベーション用コード(レスポンス ファイル)が入手できた段階で再度アクティベーションを行なうことが可能です。この場合には、「3.-(B) 電子メールを使用する場合」の手順①～③までは前回と同様の手順で進んでいただき、下記の画面にて<開く>ボタンをクリックし、先に入手したアクティベーション用コード(レスポンス ファイル)を読み込むことになります。なお、この画面において再度<保存>ボタンをクリックして新たにリクエスト用のファイルを作成してしまうと、前回のリクエストファイルに対して発行されたアクティベーション用コード(レスポンス ファイル)は読み込みできなくなってしまうので、ご注意下さい。



4. アクティベーション トランスファーについて

次のような場合には、一度アクティベーションを完了した PC からアクティベーション トランスファー(ライセンスの返還)を実行する必要があります。

- 1) 一度アクティベーションした PC とは別の PC で製品を使用する場合

このような場合には、**必ず元の PC のライセンスをアクティベーション トランスファーにて返却した上で、別の PC に製品をインストールしライセンス アクティベーションを再度実施してください。**

- 2) アクティベーションを実行した PC において下記のようなアップグレードまたは環境変更を行なう場合
 - ※ OS を再インストールする場合
 - ※ SolidWorks CAD 製品または Simulation 製品をインストールしたハードディスクの構成を変更(分割、増設、初期化など)する場合
 - ※ システムの日付や時間のプロパティを変更した結果、ライセンス アクティベーションを実行した時よりライセンス トランスファーを実行した時の方が時間的に遡ってしまうような場合

上記のような PC の環境変更を実施する場合には、事前にアクティベーション トランスファーを行なってライセンスの返却を行なってください。環境変更が完了した後で、再度ライセンス アクティベーションを実行すれば同じ PC にて製品を使用し続けることができます。なお、**ライセンス トランスファーを行わないまま上記のような環境変更を行なった場合には、環境変更後にその PC にて製品が使用できなくなるばかりか、ライセンス トランスファーにてライセンスを返却することができなくなりますのでご注意ください。**


なお、下記のような操作はアクティベーションに影響いたしません。

- ※ Windows のアップデートプログラム更新
- ※ Windows XP でのシステム復元
- ※ ネットワークカードやグラフィックカードの変更

5. アクティベーション トランスファーの手順


ライセンス トランスファーにも、インターネット経由と電子メール経由の2つの方法があります。

まず、SolidWorks を起動した状態で、**〈ヘルプ〉⇒〈ライセンス トランスファー〉**を選択します。




5.-(A) インターネットを使用する場合

① **”インターネットを自動的に使用(推奨)”**を選択し、**〈次へ〉**ボタンをクリックする。






- ② アクティベーション サーバーとの通信を自動的に開始します。




- ③ 下記の画面が表示されれば、トランスファーは終了ですので、**完了**ボタンをクリックしてください。





5.-(B) 電子メールを使用する場合

- ① "電子メールをマニュアルで送信"を選択し、**次へ**を選択する。




- ② 下記の画面にて**保存**ボタンをクリックするとリクエストファイルが作成されますので、ハードディスク等に保存してください。




- ※ なお、このリクエストファイルが作成されるとPCからライセンスが離れた状態になりますので、この時点でアクティベーション トランスファーをキャンセルしたとしてもSolidWorksを起動できない状態になります。そのままライセンス トランスファーを実行する場合には、**作成されたライセンス トランスファー用のリクエストファイルを必ず activation@solidworks.comまで送信してください。**この送信が完了しないと、SolidWorks社へライセンスが返却されたことになりませんので、次のPCからライセンス アクティベーションを実行することができなくなります。また、ライセンス トランスファーの操作をキャンセルして、同じPCにて製品を使用する場合には、SolidWorksを起動し、再度ライセンス アクティベーションを実行してください。


- ③ 保存したリクエストファイルを、activation@solidworks.com まで添付ファイルとして送信してください。




- ④ 5 分程度でアクティベーションコードが返信されてきますので、ハードディスク等に一時保管してください。



- ⑤ <開く>ボタンをクリックし、一時保管しているアクティベーションコードを読み込みます。



⑥ 次の画面が表示されれば、トランスファーは終了ですので、**<完了>**ボタンをクリックしてください。



5.-(C) インターネットも電子メールも繋がっていない PC でライセンス トランスファーを行なう場合

インターネットおよび電子メールに繋がっていない PC でライセンス トランスファーを行なう場合には、下記の通りの手順になります。

ライセンス トランスファーを行なう PC(インターネットおよび E メールに繋がっていない PC)を**A**、メールに繋がっている別の PC を**B**とした場合、

- 1) PC **A**にて、上記「5.-(B) 電子メールを使用する場合」の手順②と同様にリクエストファイルの作成を行なう。
- 2) 1)にて作成されたライセンストランスファー用のリクエストファイルをフロッピーディスク等の記録媒体にコピーする。
- 3) コピーしたリクエストファイルをPC **B**から電子メールに添付してactivation@solidworks.comに送信する。
- 4) PC **B**に返信されてきたトランスファー用コードをフロッピーディスク等の記録媒体にコピーし、PC **A**のハードディスクに保管する
- 5) 「5.-(B) 電子メールを使用する場合」の手順⑤を実行する。

※ なお、「5.-(B) 電子メールを使用する場合」の手順②にてライセンス トランスファー用のリクエストファイルを作成した後、トランスファー用コード(レスポンス ファイル)を入手するまで時間がかかる場合には、この時点でライセンス トランスファーの操作をキャンセルすることも可能です。なお、トランスファー用のリクエストファイルを作成した時点でそのPCからライセンスが離れた状態になりますので、その後でライセンストラン



スファアの操作をキャンセルしてもSolidWorksを起動することはできなくなります。そのままライセンストランスファーを実行する場合には、作成されたライセンス トランスファー用のリクエストファイルを必ず activation@solidworks.com まで送信してください。この送信が完了しないと、SolidWorks社へライセンスが返却されたことになりませんので、次のPCからライセンス アクティベーションを実行することができなくなります。また、ライセンストランスファーの操作をキャンセルして、同じPCにて製品を使用する場合には、SolidWorksを起動し、再度ライセンス アクティベーションを実行してください。

6. アクティベーションによる登録完了通知について

<新規でライセンス購入のユーザー様>

初めてライセンス アクティベーションを実行した際に、下記のような登録完了通知を電子メールにて配信いたします。配信先の電子メールアドレス及び本文に記載される登録情報は、購入時にユーザー様情報としてご提供頂いた情報になります。

また、2 回目以降のライセンス アクティベーションにつきましては、登録完了通知は配信されませんので、初回のアクティベーション時に配信される登録完了通知は大切に保管していただくことをお勧めします。

また、登録完了通知に記載されたユーザー様の情報(会社名や氏名など)に変更がある場合には、弊社サイト (<https://supportswj.solidworks.co.jp/pages/services/regchange.html>) にあります、『SolidWorks ユーザー登録変更依頼書』に必要事項を記入の上、担当代理店までご申請ください。ソリッドワークス社では、アクティベーション時に入力されたユーザー様情報をもとにユーザー様情報の更新を行っておりませんので、ご留意下さい。

送信日: 200XX/06/01

ソリッドワークス・ジャパン株式会社

営業部 カスタマーサポート課

鈴木 一郎 様

Tel: 03-1234-5678

Fax: 03-1234-8765

SolidWorks製品をご使用いただきまして誠にありがとうございます。

アクティベーションによる登録手続きが完了いたしましたので、

下記の通りお知らせいたします。

尚、今回のご登録内容に変更がある場合には、「ユーザー登録変更依頼書」に

必要事項をご記入の上、担当代理店へご提出ください。



<登録情報>

会社名: ソリッドワークス・ジャパン株式会社
英文会社名: SolidWorks Japan K.K.
所属部門: 営業部 カスタマーサポート課
氏名: 鈴木 一郎
役職:
Tel: 03-1234-5678
Fax: 03-1234-8765
EMAIL: xxxxxx@solidworks.co.jp
郵便番号: 100-0005
都道府県: 東京都
住所: 千代田区丸の内1-8-2 第一鉄鋼ビル3F
業種: その他

No	シリアルNo/製品名	登録日	バージョン
1	0001 00XX XXXX XXXX XXXX XXXX SolidWorks OfficePremium	20XX/06/01	2008

ソリッドワークス・ジャパン株式会社

7. トラブルシューティング

- ① インターネット経由でのアクティベーションがうまくいきません。

回答： ライセンス アクティベーションは、Internet Explorer を使用して通常 WEB サイトにアクセスできる環境であれば、セキュリティ等の設定に関わらず可能です。ただし、Internet Explorer 以外のソフトを使用している場合には、アクティベーションに失敗する場合があります。また、Internet Explorer を使用していても、何らかの原因によりインターネット経由でのアクティベーションができない場合には、時間をおいて再度アクティベーションをしていただくか、または電子メールでのアクティベーションをお願いします。

- ② ハードディスクが突然壊れてしまい、ライセンス トランスファーを実行することができません。

回答： ハードディスクの故障等によりライセンス トランスファーを実行することができない場合には、担当代理店までご相談下さい。

- ③ インターネットまたは電子メールも繋がっている PC が1台もない場合には、どのようにすればよいでしょう。

回答： お手数をお掛けしますが、担当代理店までご相談下さい。

ライセンス アクティベーションに関してご不明な点またはトラブルの発生等ございましたら、担当代理店までご連絡下さい。